

## Allgemeine Angaben für Konfiguration des Mail-Clients

Ab 1.12.07 gelten bei Tri-W-Data für die Konfiguration der Mail Clients in der Kunden Domäne folgende Angaben, wenn sie auf die neue Plattform migriert wurden:

**Benutzername:** entspricht der Mailadresse (Bsp. vorname.nachname@ihredomain.ch)

**Passwort:** wird durch den Administrator der eigenen Domäne vergeben

**Mail-Server:**

POP	pop.ihredomain.ch
SMTP*	smtp.ihredomain.ch
IMAP	imap.ihredomain.ch

\*Ausgehender Mail-Server (SMTP) mit Authentifizierung (gleicher Benutzername und Passwort wie POP-Server)

**Webmail:** <http://webmail.ihredomain.ch>

Für das Webmail wird der gleiche Benutzername und Passwort wie für den Mail-Client benutzt. Eine Anleitung für den Webmail-Client ist in diesem Dokument zu finden.

Im folgenden Abschnitt ist ein Beispiel für MS Outlook 2003 zu finden für einen Benutzer mit Name „Karl May“ in der Domäne „ihredomain.ch“

## Beispiel Konfiguration MS Outlook 2003

**E-Mail-Konten**

**Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Posteingangsserver (POP3):   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

**Einstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

**Nicht verwenden!**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein | **Postausgangsserver** | Verbindung | Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden